

Guida utente: Mc-link - parametri di configurazione e-mail per eseguire il download dei messaggi presenti sul server del provider utilizzando i più comuni client di posta

I seguenti parametri sono compatibili con i seguenti client di posta:

Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail, Posta client di Windows 10, Microsoft Outlook (tutte le versioni), Outlook express, Outlook per MAC.

Configurazione POP3 (esegue solo il download della posta in arrivo presente sul server Mc-Link)

Informazioni account di posta: Nome e Cognome o denominazione Motoclub

Indirizzo di posta elettronica: nomecasella@federmoto.it o nomecasella@motoclubfmi.it

Nome server posta in arrivo POP: mail2.mclink.it

Nome server posta in uscita SMTP: mail2.mclink.it

Informazioni account di accesso al server Mc-link:

nomecasella@federmoto.it o nomecasella@motoclubfmi.it

password attualmente in uso

Altre impostazioni avanzate:

Il server della posta in uscita richiede la selezione per l'autenticazione SMTP

Accesso posta in uscita ripetere account utente e password

Porta posta in arrivo 110 senza connessione crittografata

Porta posta in uscita 465 con connessione crittografata "SSL" attiva

Facoltativo il flag lascia una copia sul server per e/o per eventuali giorni

Configurazione IMAP4 (esegue il download di tutte le cartelle e relativi messaggi presenti sul server Mc-Link)

Informazioni account di posta: Nome e Cognome o denominazione Motoclub

Indirizzo di posta elettronica: nomecasella@federmoto.it o nomecasella@motoclubfmi.it

Nome server posta in arrivo POP: mail2.mclink.it

Nome server posta in uscita SMTP: mail2.mclink.it

Informazioni account di accesso al server Mc-link:

nomecasella@federmoto.it o nomecasella@motoclubfmi.it

password attualmente in uso

Altre impostazioni avanzate:

Il server della posta in uscita richiede la selezione per l'autenticazione SMTP

Accesso posta in uscita ripetere account utente e password

Porta posta in arrivo 993 con connessione crittografata "SSL" attiva

Porta posta in uscita 465 con connessione crittografata "SSL" attiva

Tali procedure non includono automaticamente l'esportazione della rubrica contatti eventualmente presente sul server Mc-Link. Una volta eseguita l'installazione del client, si consiglia di utilizzare solo il client fino alla data del passaggio al nuovo servizio di posta, per evitare che alcune mail gestite dalla web mail vadano perse.